

Powermax SYNC™

Cartridge Reader and App

Hypertherm®

Purpose

This Field Service Bulletin gives you the instructions for installing and using the Hypertherm Cartridge Reader app. You use the Cartridge Reader app with a cartridge reader and a smartphone that has a near-field (NFC) antenna.

Kit 528083 contents


Part number	Description	Quantity
429106	Cartridge reader	1
127848	Silicon band for cartridge reader	1

Install and open the Cartridge Reader app

1. On your smartphone, open the Google Play™ store (Android™ phone), the Apple® App Store® app (iPhone®), or the app store that supports your device.
2. Download and install the Hypertherm Powermax SYNC Cartridge Reader app.
3. Open the app on your smartphone.

Scan a cartridge

1. Put the cartridge reader fully into the Hypertherm cartridge. Hold the cartridge reader and cartridge together in one hand.



2. On the Home screen, select **Tap to Scan**.
3. Put the NFC antenna of your smartphone directly on the Hypertherm **H** on the cartridge reader.
4. Do one of the following:



- (Android phone) The app scans the cartridge and shows a notification. Tap **Done**.
- (iPhone) Tap **Start Scan**. The app scans the cartridge and shows a notification. On the **Ready to Scan** screen, tap **Cancel**. Then tap **Done**.

For more information

For frequently asked questions and troubleshooting information	Open the ☰ Menu and then select Questions and Answers .
For technical service	Open the ☰ Menu and then select About Us .

© 9/2021 Hypertherm, Inc. 811350 Revision 2

Powermax, SYNC, and Hypertherm are trademarks of Hypertherm, Inc. and may be registered in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective holders. Google Play and Android are trademarks of Google LLC. App Store, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries and regions.

Objet

Le présent Bulletin de service sur le terrain décrit la procédure d'installation et d'utilisation de l'application pour lecteur de cartouche Hypertherm. Vous utilisez l'application pour lecteur de cartouche avec un lecteur de cartouche et un téléphone intelligent muni d'une antenne de communication en champ proche (CCP).

Contenu du kit 528083


Numéro de référence	Description	Quantité
429106	Lecteur de cartouche	1
127848	Bande de silicone pour le lecteur de cartouche	1

Installer et ouvrir l'application pour lecteur de cartouche

1. Sur votre téléphone intelligent, ouvrez la boutique d'applications Google Play™ (téléphone Android™), l'App Store® d'Apple® (iPhone®) ou la boutique d'applications compatible avec votre appareil.
2. Téléchargez et installez l'application pour lecteur de cartouche Powermax SYNC d'Hypertherm.
3. Ouvrez l'application à partir de votre téléphone intelligent.

Balayer une cartouche

1. Insérez le lecteur de cartouche entièrement dans la cartouche Hypertherm. Dans une main, tenez ensemble le lecteur de cartouche et la cartouche.



2. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Tap to Scan** (toucher pour balayer).
3. Placez l'antenne CCP de votre téléphone intelligent directement sur le **H** d'Hypertherm sur le lecteur de cartouche.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :



- (Téléphone Android) L'application balaie la cartouche et affiche une notification. Touchez **Done** (terminé).
- (iPhone) Touchez **Start Scan** (démarrer le balayage). L'application balaie la cartouche et affiche une notification. Sur l'écran **Ready to Scan** (prêt pour le balayage), touchez **Cancel** (annuler). Ensuite, touchez **Done** (terminé).

Pour obtenir de plus amples renseignements

Pour consulter la foire aux questions et les renseignements de dépannage	Ouvrez le menu ☰ et sélectionnez Questions and Answers (questions et réponses).
Pour obtenir le soutien technique	Ouvrez le menu ☰ et sélectionnez About Us (à propos de nous).